# <u>TUTORIAL PARA DESHABILITAR USO OBLIGATORIO DE CONTROLADORES</u> <u>FIRMADOS EN WINDOWS 10</u>

1. En el escritorio nos vamos Inicio y Configuración



2. Elegimos Actualización y seguridad en la pantalla que aparece

	Configuración de Windows				
Sistema Pantalla, notificaciones, aplicaciones	Dispositivos Bluetooth, dispositivos	Red e Internet Wi-Fi, modo avión	Personalización Fondo, pantalla de bloqueo	Cuentas Cuentas corroo electrónico, sincronizar, trabajo, familia	
Hora e idioma Idioma, fecha	Accesibilidad Narrador, accesibilidad	Privacidad Ubicación, cámara	Actualización y seguridad Windows Update, seguridad		



## 3. Elegimos el menú de Recuperación

**#** e

**.** 

÷	Configuración		-	٥	×
ŝ	Inicio	Estado de la actualización			
β	uscar una configuración 🖉 🔎	Tu dispositivo está actualizado. Última comprobación: 27/10/2016, 11:00			
Act	ualización y seguridad	Buscar actualizaciones			
0	Windows Update	Historial de actualizaciones			
¢	Windows Defender				
Ť	Copia de seguridad	Configuración de actualización			
0	Recuperación	Las actualizaciones disponibles se descargarán y se instalarán automáticamente, excepto por las conexiones de uso medido que se apliquen cargos).	o (dono	de pue	le
Ø	Activación	Cambiar horas activas			
	Encontrar mi dispositivo	Opciones de reinicio			
		Opciones avanzadas			
Ĥ	Para programadores				
P <sub>P</sub>	Programa Windows Insider	¿Estás buscando información sobre las actualizaciones más recientes? Más información			

### 4. En la sección de Inicio avanzado seleccionar Reiniciar ahora ð X

<	Configuración		-
ŝ	3 Inicio	Restablecer este PC	
8	Buscar una configuración 🖉 🖉	Si el equipo no se ejecuta correctamente, restablecerlo puede	
Ac	tualización y seguridad	ayudar a solucionario. le permite elegir mantener tus archivos o eliminarios y, después, se reinstala Windows. Comenzar	
C	Windows Update		
9	Windows Defender	Volver a una compilación anterior	
Ť	Copia de seguridad	Esta opción ya no está disponible porque el equipo se actualizó bace más de 10 días	
3	) Recuperación	Comenzar	
0	) Activación		
Å	Encontrar mi dispositivo	Inicio avanzado	
R	Para programadores	Inicia desde un dispositivo o disco (como una unidad USB o un DVD), cambia la configuración de inicio de Windows o restaura Win <u>dows d'esde</u> una imagen del sistema. Tu PC se reiniciará.	
A	Programa Windows Insider	Reiniciar ahora	
		Más opciones de recuperación	
		Más información sobre cómo empezar de cero con una instalación limpia de Windows	



5. Una vez reiniciado Windows seleccionamos Solucionar problemas



6. Y luego Opciones avanzadas



7. Y finalmente Configuración de Inicio





8. Ahora solicitamos Reiniciar en la pantalla



#### 9. Una vez se ha reiniciado Windows pulsamos 7 o F7 en el menú

#### Configuración de inicio

a de la companya de l

- 1) Habilitar depuracion
- 2) Habilitar el registro de arranque
- 3) Habilitar vídeo de baja resolución
- 4) Habilitar modo seguro
- 5) Habilitar modo seguro con funciones de red
- 6) Habilitar modo seguro con símbolo del sistema
- 7) Deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados
- 8) Deshabilitar protección antimalware de inicio temprano
- 9) Deshabilitar reinicio automático tras error.

Presione F10 para ver más opciones Presione Entrar para volver al sistema operativo

